



MBR Gateway Service: SLMP Plus MS Datenblatt

Konfigurationsdaten der SEEBURGER Cloud für die SLMP Plus MS-Anbindung

Firma

Name:	SEEBURGER AG
Adresse:	Edisonstraße 1 DE-75015 Bretten

SLMP (Secure Link Management Protocol) ist ein Datenaustauschprotokoll das zwischen SEEBURGER Komponenten eingesetzt wird.

Für jede Nachricht, die die SEEBURGER Cloud über einen SLMP Plus MS Cloud Link erhält, wird eine Zustellbestätigung / Fehlermeldung gesendet, sobald einer der folgenden Endzustände erreicht ist:

- Erfolgreiche Zustellung
- Manuelles Herunterladen
- Ablauf der Lebenszeit der Nachricht
- Routing-Fehler
- Durch Anti-Virus-Scan gefundener bösartiger Nachrichteninhalt
- Weitere Konfigurationsfehler (z.B. wenn SLMP auf Ihrem System und SLMP Plus in der SEEBURGER Cloud konfiguriert ist)

SLMP Plus lässt sich nur aktivieren, wenn dies durch die eingesetzte SEEBURGER BIS Lösung unterstützt wird.

Dieses Datenblatt soll Sie bei der Anbindung an die SEEBURGER Cloud unterstützen. Der erste Abschnitt enthält die Konfigurationsdaten, die nötig sind, um Daten an die SEEBURGER Cloud zu **senden**. Der zweite Abschnitt enthält die Konfigurationsdaten, die nötig sind, um Daten von der SEEBURGER Cloud zu **empfangen**. Der letzte Abschnitt beinhaltet Informationen dazu, wie Sie Ihre SLMP-Verbindung **testen** können.

1. SLMP Plus MS – Daten an die SEEBURGER Cloud SENDEN

Unsere SLMP ID:	SEECLOUDID_MBR_MS
URL:	https://slmp.seeburger.cloud:443/mbr
Unser TLS/SSL Zertifikat:	<u>Hinweis:</u> Einstellung ist: "Vertrauensmodell: Zertifizierungsstellen-basiert". Die TLS Zertifikate werden von einer offiziellen Zertifikatsstelle ausgestellt.
Security verwenden:	nein

2. SLMP Plus MS – Daten von der SEEBURGER Cloud EMPFANGEN

Unsere SLMP ID:	SEECLOUDID_MBR_MS
Ihr TLS/SSL Zertifikat:	<u>Hinweis:</u> Hier wird immer das Vertrauensmodell 'Zertifizierungsstellen-basiert' verwendet. Die Zertifikate auf dem Managed Services Proxy / Lastverteilern sind alle von offiziellen Zertifizierungsstellen ausgestellt.
Security verwenden:	nein

3. SLMP Plus MS – Ihre Verbindung TESTEN

Wir nutzen kein dediziertes Test-System für die SEEBURGER Cloud. Sobald Sie Ihre Konfiguration abgeschlossen haben, können Sie testen. Der Test funktioniert folgendermaßen:

1. Sie senden eine Nachricht von Ihrem System zur SEEBURGER Cloud.
2. Die SEEBURGER Cloud sendet Ihnen dieselbe Nachricht wieder zurück.
3. Wir empfangen die EERP von Ihrem System.

Sollten Sie Ihre Nachricht nicht innerhalb von 5 Minuten zurückerhalten, überprüfen Sie bitte Ihre Einstellungen (z.B. Firewall Konfiguration).

Nachdem Sie die Tests erfolgreich durchgeführt haben, werden Sie aus dem Test Modus in den produktiven Modus geschaltet.